


Exchange 2016: Grenzwerte festlegen

Postfächer

Grenzwerte für die Größe der Postfächer werden pro Datenbank angegeben. Im ECP zu finden unter Server > Datenbanken



The screenshot shows the 'Grenzwerte' (Limits) configuration page for mailbox database MBX01 in the Exchange Control Panel (ECP). The page is displayed in a Mozilla Firefox browser window. The URL in the address bar is <https://mail.de/ecp/DBMgmt/EditDatabase.aspx?pwm.cid=8&ReturnObjectType>. The left sidebar shows the navigation menu with 'Grenzwerte' selected. The main content area contains the following settings:

- *Warnmeldung senden ab (GB): 1,9
- *Senden verbieten ab (GB): 2
- *Senden und Empfangen verbieten ab (GB): 2,3
- *Gelöschte Elemente aufbewahren für (Tage): 14
- *Gelöschte Postfächer aufbewahren für (Tage): 30
- Elemente nicht endgültig löschen, bevor die Datenbank gesichert ist
- Zeitspanne zwischen Warnmeldungen: A grid showing a 2-hour interval starting at 00:00 on Monday.

At the bottom right, there are two buttons: 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel).

Servertransport

Unter Server > Server

Exchange Server - Mozilla Firefox

https://mail. .de/ecp/Servers/EditServer.aspx?pwmcid=4&ReturnObjectT

U177.

- Allgemein
- Datenbanken und Database Availability Groups
- POP3
- IMAP4
- Unified Messaging
- DNS-Lookups
- **Transportgrenzwerte**
- Transportprotokolle
- Outlook Anywhere

Wiederholungsversuche

Intervall für Wiederholungsversuche bei Fehlern ausgehender Verbindungen (Sekunden):

Intervall für Wiederholungsversuche bei vorübergehenden Fehlern (Sekunden):

Wiederholungsversuche bei vorübergehenden Fehlern:

Nachrichtenablauf


Maximale Dauer seit Übermittlung (Tage):

Benachrichtigungen

Absender bei Verzögerung der Nachricht benachrichtigen nach (Stunden):


Einschränkungen für ausgehende Verbindung

Maximale Anzahl von gleichzeitigen Verbindungen:



Nachrichtenfluss

Grenzwerte für die Kommunikation zwischen den einzelnen Exchange Servern, werden unter Nachrichtenfluss > Empfangsconnectors > Einstellungen für Organisationstransport eingestellt (siehe nachfolgende Abbildung):



From:

<https://wiki.sebastianhetzel.net/> - **Sebastians IT-Wiki**

Permanent link:

https://wiki.sebastianhetzel.net/exch:2016_grenzwerte?rev=1576067682

Last update: **2019/12/11 13:34**

