

Exchange 2016: Grenzwerte festlegen

Postfächer

Grenzwerte für die Größe der Postfächer werden pro Datenbank angegeben. Im ECP zu finden unter Server > Datenbanken

The screenshot shows the Exchange 2016 ECP interface for managing mailbox database limits. The left sidebar shows navigation links: Allgemein, Wartung, **Grenzwerte** (selected), and Clienteneinstellungen. The main content area is titled 'MBX01' and contains the following configuration fields:

- *Warnmeldung senden ab (GB): 1,9
- *Senden verbieten ab (GB): 2
- *Senden und Empfangen verbieten ab (GB): 2,3
- *Gelöschte Elemente aufbewahren für (Tage): 14
- *Gelöschte Postfächer aufbewahren für (Tage): 30
- Elemente nicht endgültig löschen, bevor die Datenbank gesichert ist
- Zeitspanne zwischen Warnmeldungen:
00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22
Mo Di Mi Do
- Buttons: Speichern, Abbrechen

Servertransport

Unter Server > Server

W1700

Allgemein

Datenbanken und Database Availability Groups

POP3

IMAP4

Unified Messaging

DNS-Lookups

▶ Transportgrenzwerte

Transportprotokolle

Outlook Anywhere

Wiederholungsversuche

Intervall für Wiederholungsversuche bei Fehlern ausgehender Verbindungen (Sekunden):

Intervall für Wiederholungsversuche bei vorübergehenden Fehlern (Sekunden):

Wiederholungsversuche bei vorübergehenden Fehlern:

Nachrichtenablauf

Maximale Dauer seit Übermittlung (Tage):

Benachrichtigungen

Absender bei Verzögerung der Nachricht benachrichtigen nach (Stunden):

Einschränkungen für ausgehende Verbindung

Maximale Anzahl von gleichzeitigen Verbindungen:

Intervall für Wiederholungsversuche bei vorübergehenden Fehlern (Sekunden):

Wiederholungsversuche bei vorübergehenden Fehlern:

Nachrichtenablauf

Maximale Dauer seit Übermittlung (Tage):

Benachrichtigungen

Absender bei Verzögerung der Nachricht benachrichtigen nach (Stunden):

Einschränkungen für ausgehende Verbindung

Maximale Anzahl von gleichzeitigen Verbindungen:

Maximale Anzahl von gleichzeitigen Verbindungen pro Domäne:

Speichern **Abbrechen**

Nachrichtenfluss

Grenzwerte für die Kommunikation zwischen den einzelnen Exchange Servern, werden unter **Nachrichtenfluss > Empfangsconnectors > Einstellungen für Organisationstransport** eingestellt (siehe nachfolgende Abbildung):

NAME	Einstellungen für Organisationstransport	STATUS	ROLLE
Client Frontend	Einstellungen für Organisationstransport	Aktiviert	FrontendTransport

From:
<https://wiki.sebastianhetzel.net/> - **Sebastians IT-Wiki**



Permanent link:
https://wiki.sebastianhetzel.net/exch:2016_grenzwerte?rev=1576067682

Last update: **2019/12/11 13:34**