



Windows Server - Installation


Virtuelle Hardware (unter VMware)






Neue virtuelle Maschine
1 Erstellungstyp auswählen
2 Namen und Gastbetriebssystem auswählen
3 Speicher auswählen
4 Einstellungen anpassen
5 Bereit zum Abschließen
Namen und Gastbetriebssystem auswählen
Eindeutigen Namen und Betriebssystem festlegen
Name
Geben Sie den Namen der virtuellen Maschine ein.
Namen von virtuellen Maschinen können bis zu 80 Zeichen enthalten und müssen für jede ESXi-Instanz eindeutig sein.
Durch das Identifizieren des Gastbetriebssystems kann der Assistent die entsprechenden Standardeinstellungen für die Betriebssysteminstallation bereitstellen.
Kompatibilität
Virtuelle ESXi 6.7-Maschine
Gastbetriebssystemfamilie
Gastbetriebssystemfamilie auswählen
Version des Gastbetriebssystems
Version des Gastbetriebssystems auswählen
vmware
Zurück
Weiter
Beenden
Abbrechen


Neue virtuelle Maschine - [redacted] (Virtuelle ESXi 6.7-Maschine)
1 Erstellungstyp auswählen
2 Namen und Gastbetriebssystem auswählen
3 Speicher auswählen
4 Einstellungen anpassen
5 Bereit zum Abschließen
Speicher auswählen
Speichertyp und Datenspeicher auswählen
Standard
Persistenter Arbeitsspeicher
Wählen Sie einen Datenspeicher für die Konfigurationsdateien der virtuellen Maschine und alle ihre virtuellen Festplatten aus.
Name
Kapazität
Frei
Typ
Thin Pro...
Zugriff
datastore1 129,25 GB 106,31 GB VMFS5 Unterstützt Einzel
datastore2 8,73 TB 2,39 TB VMFS5 Unterstützt Einzel
datastore3 2,18 TB 328,42 GB VMFS5 Unterstützt Einzel
3 Elemente
vmware
Zurück
Weiter
Beenden
Abbrechen



Neue virtuelle Maschine - (Virtuelle ESXi 6.7-Maschine)
1 Erstellungstyp auswählen
2 Namen und Gastbetriebssystem auswählen
3 Speicher auswählen
4 Einstellungen anpassen
5 Bereit zum Abschließen
Einstellungen anpassen
Die Hardware der virtuellen Maschine sowie die zusätzlichen Optionen der virtuellen Maschine konfigurieren
Virtuelle Hardware
VM-Optionen
Festplatte hinzufügen
Netzwerkadapter hinzufügen
Anderes Gerät hinzufügen
CPU
2
Cores pro Socket
2
Sockets: 1
CPU-Hotplug
Hinzufügen von CPUs im laufenden Betrieb aktivieren
Reservierung
Keine
MHz
Grenzwert
Unbegrenzt
MHz
Anteile
Normal
1000
Hardwarevirtualisierung
Hardwaregestützte Virtualisierung für das Gastbetriebssystem verfügbar machen
IOMMU
IOMMU für das Gastbetriebssystem verfügbar machen
vmware
Zurück
Weiter
Beenden
Abbrechen



Neue virtuelle Maschine (Virtuelle ESXi 6.7-Maschine)
1 Erstellungstyp auswählen
2 Namen und Gastbetriebssystem auswählen
3 Speicher auswählen
4 Einstellungen anpassen
5 Bereit zum Abschließen
Einstellungen anpassen
Die Hardware der virtuellen Maschine sowie die zusätzlichen Optionen der virtuellen Maschine konfigurieren
0, 2, 4-7
Arbeitsspeicher
4096
MB
Festplatte 1
40
GB
SCSI-Controller 0
VMware Paravirtual
Gemeinsame Verwendung des SCSI-Busses
Keine
SATA-Controller 0
USB-Controller 1
USB 2.0
Netzwerkadapter 1
VM Network
Verbinden
CD/DVD-Laufwerk 1
Datenspeicher-ISO-Datei
Verbinden
vmware
Zurück
Weiter
Beenden
Abbrechen






Systemeigenschaften Windows


Systemeigenschaften
Computername
Hardware
Erweitert
Remote
Sie müssen als Administrator angemeldet sein, um diese Änderungen durchführen zu können.
Leistung
Visuelle Effekte, Prozessorzeitplanung, Speichernutzung und virtueller Speicher
Einstellungen...
Benutzerprofile
Desktopeinstellungen bezüglich der Anmeldung
Einstellungen...
Starten und Wiederherstellen
Systemstart, Systemfehler und Debuginformationen
Einstellungen...
Umgebungsvariablen...
OK
Abbrechen
Übernehmen


Leistungsoptionen
Visuelle Effekte
Erweitert
Datenausführungsverhinderung
Wählen Sie die Einstellungen, die für Darstellung und Systemleistung auf dem Computer verwendet werden sollen.
Optimale Einstellung automatisch auswählen
Für optimale Leistung anpassen
Animation beim Minimieren und Maximieren von Fenstern
Animationen auf der Taskleiste
Durchsichtigen Hintergrund für Symbolunterschriften auf dem De
Durchsichtiges Auswahlrechteck anzeigen
Fensterinhalt beim Ziehen anzeigen
Fensterschatten anzeigen
Kanten der Bildschirmschriftarten verfeinern
Mausschatten anzeigen
Menüelemente nach Aufruf ausblenden
Menüs in Ansicht ein- oder ausblenden
Miniaturansichten anstelle von Symbolen anzeigen
Miniaturansichtenvorschau für Taskleiste speichern
Offene Kombinationsfelder einblenden
Optimierten Bildlauf für Listenfelder verwenden
Peek aktivieren
Quickinfo in Ansicht ein- oder ausblenden
Steuerelemente und Elemente innerhalb von Fenstern animieren
OK
Abbrechen
Übernehmen




Energieoptionen

Auf Profil „Höchstleistung“ wechseln via CMD-Befehl:

```
powercfg.exe /S SCHEME_MIN
```

Netzwerkkarte - Energiesparen ausschlaten:



Server 2016: Überflüssige Dienste

```
folgt
```

From:
https://wiki.sebastianhetzel.net/ - **Sebastians IT-Wiki**

Permanent link:
https://wiki.sebastianhetzel.net/win_server:winserverinstall?rev=1552480843

Last update: **2019/03/13 12:40**